

Conditions de recueil

Nous pouvons réaliser des prélèvements salivaires dans certaines indications :

- Précision sur ordonnance ou **demande spontanée et explicite du patient**



- Prélèvement nasopharyngé difficilement réalisable (exemple : refus catégorique, notamment d'un enfant ou d'une personne handicapée)
- Prélèvement nasopharyngé non réalisable (antécédent de chirurgie nasale)



30 minutes avant



Ne ne pas avoir pris de boisson, d'aliment, ni fumé de cigarette/e-cigarette, ni effectué de brossage de dents ou de rinçage bucco-dentaire **au moins 30 minutes avant le prélèvement.**

Lorsque le patient peut cracher : recueil par le patient



- Se laver les mains
- Saliver pendant 30 secondes dans la bouche pour générer un volume suffisant de liquide salivaire, **sans effort de toux ni raclement de gorge.**
- Laisser tomber la salive dans le flacon à disposition.
- Renouveler l'opération 2 fois (soit 3 fois au total).
- Fermer le flacon en revisant le bouchon **fermement.**
- Se laver les mains

Lorsque le patient peut cracher : Pour la personne qui encadre

- Il n'est plus nécessaire de porter les EPI (surblouse -masque FFP2- charlotte) pour les prélèvements salivaires à partir du moment on ne reste pas dans la salle pendant le recueil.
- Vérifier la quantité de salive (1ml = 3 mm à minima) .

- Nettoyer l'extérieur du flacon avec la lingette virucide (en portant des gants) et vérifier qu'il est fermé correctement.
- Identifier le flacon avec une étiquette patient sans code-barres.
- Déposer le flacon bien droit dans un sachet CBM 25, fermer le sachet.
- Joindre la planche étiquettes dans la poche extérieure du sachet.
- Déposer le sachet dans une boîte COVID (avec tube si possible ou nouvelle boîte).
- Conserver ce prélèvement à température ambiante jusqu'à transmission au laboratoire.

Lorsque le patient ne peut pas cracher : recueil par le préleveur

- Le patient ouvre la bouche
- Recueillir à l'aide d'une pastette la salive et transférer dans un flacon type ECBU.
- Renouveler l'opération jusqu'à avoir un volume suffisant de 1mL (=3mm à minima)
- Fermer le flacon en revissant le bouchon **fermement**.
- Nettoyer l'extérieur du flacon avec la lingette virucide.
- Identifier le flacon avec une étiquette patient sans code-barres.
- Déposer le flacon bien droit dans un sachet CBM 25, fermer le sachet.
- Joindre la planche étiquettes dans la poche extérieure du sachet.
- Déposer le sachet dans une boîte COVID (avec tube si possible ou nouvelle boîte).
- Conserver ce prélèvement à température ambiante jusqu'à transmission au laboratoire.